

# Sjukvårdsenheter i Sverige med pågående utbrott av multiresistenta bakterier (MRB)

Uppdaterad: 2026-04-01

Om det framkommer att det finns aktuell spridning av MRB på den avsändande enheten behöver patienten alltid screenas.

Det är angeläget att frikostigt ta odlingsprov från sår hos alla patienter som läggs in på sjukhuset, även om antibiotika inte sätts in. Då ökar möjligheten till tidig upptäckt av MRB.

<b>MRSA</b>	Screening på alla patienter från
	samtliga större neonatalavdelningar

<b>VRE</b>	Screening på alla patienter från
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sahlgrenska Universitetssjukhuset</li><li>• Region Stockholm</li><li>• Malmö</li><li>• Trollhättan/Uddevalla</li><li>• Kalmar Länssjukhus</li></ul>
	<b>Särskild regel för patienter som har vårdats på Sahlgrenska:</b> Provtagning ska ske med eSwab-pinne i stället för Copan pga. förekomst av VVE (vancomycin variabla enterokocker) som inte kan odlas fram i rutinscreening för VRE. Rutinodling för VRE utförs på Mikrobiologen i Östersund. VVE analysen utförs av externt lab. Det ska framgå i odlingsremissen att patienten har vårdats på Sahlgrenska.

<b>ESBL</b>	Screening på alla patienter från
	Inget känt utbrott

## Screening av patienter efter vård på sjukvårdsenheter utanför Sverige:

Vid överföring från vårdenhet från andra länder i Norden ska MRB-screening utföras rutinmässigt. Eventuellt undantag kan diskuteras med Vårdhygien.

## Patienter och personal som varit inom sjukvård utanför Norden ska alltid MRB-screenas.

Se Centuri dokument:

[MRB - Multiresistenta bakterier, Rutindokument för Region Jämtland Härjedalen och kommunal vård och omsorg.](#)

Anvisningen i tabellen nedan är kopierat från det nämnda MRB-dokumentet.

	Provlokal - obligatoriska				Provlokal i förekommande fall utifrån riskfaktorer*		
	främre näsöppning	svalg	perineum	rektum (faeces)	sår, hudlesion	urin	övrigt
<b>MRB screening</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>Smittspårning eller kontrollprov av känd bärare</b>							
MRSA	X	X	X		X	X	X
VRE				X	X	X	X
ESBLcarba				X	X	X	X
Karbapenemresistent Acinetobacter		X	X	X	X	X	X
Multiresistent Pseudomonas				X	X	X	X
Annan multiresistent Gram-negativ bakterie				X	X	X	X

\* Riskfaktorer för spridning enl. punkt 2

Se även provtagningsanvisningar från mikrobiologiska laboratoriet.

Negativa screeningodlingar under pågående antibiotikabehandling ska återupprepas tidigast en vecka efter avslutad behandling.